

FEFLOW[®]

라이선스 설치 안내



FEFLOW 라이선스 설치

1 전반적인 소개

FEFLOW 라이선스는 DHI License Mangement 소프트웨어를 기반으로 합니다. 라이선스는 동글 (하드 웨어 락) 그리고 라이선스 키가 필요합니다. 유효한 라이선스가 없으면 FEFLOW 는 데모 모드로 실행될 수 있습니다. 데모 모드에서, 모든 DHI FEFLOW 관련된 튜토리얼 및 예제 모델을 열 수 있으며, 새로운 모델 은 저장될 수 있으며 각 2000 노드를 갖는 최대 5 슬라이스의 모델 크기까지 실행할 수 있습니다. Fullyunstructured 메시의 경우 총 10,000 노드가 적용됩니다.

시간 제한 라이선스는 특정 컴퓨터 하드웨어 (컴퓨터 기반 라이선스)에 적용될 수 있습니다. 이 경우 라이 선스가 연결된 HOSTID 는 동글에서 읽지 않고 라이선스가 발급된 컴퓨터에서 읽어 들인다. 이 라이선스 유 형을 위해 키 코드를 작성하기 위해, 사용자는 자신의 컴퓨터에서 computer-specific HOSTID 를 읽고 MIKE Support 이메일로 보내야 합니다.

Viewer 모드에서, FEFLOW 모델과 결과 파일을 열 수 있습니다. 모든 가시화 및 후처리 옵션이 유효합 니다. 이어지는 정보는 Windows 에서 라이선스 설치를 위한 단계들을 설명합니다.

2 License Administration 시작하기

• FEFLOW 설치 후에 즉시:

FEFLOW 가 처음 실행될 때 또는 시작할 때 라이선스를 할당할 수 없는 경우, DHI License Management 대화상자가 자동으로 표시됩니다.

• FEFLOW 가 DEMO 모드로 실행된다:

만일 FEFLOW 가 데모 모드로 시작한다면(윈도우 상단에 **DEMO** 단어가 표시), FEFLOW 그래 픽 인터페이스의 메뉴에서 *Tools > License* 를 선택하여 License Administration 대화상자를 수동으로 시작해야 합니다. 라이선스 모드로 변경하기 위해 **Dongle license** 버튼을 클릭하십시오.



Demo 모드에서 Dongle 라이선스로 전환하기

3 라이선스 서버로의 연결

DHI License Management 대화상자의 오른쪽에 여러 탭이 표시됩니다. Server 탭이 활성인지 확인하 십시오.

- License on local machine
 라이선스 서버가 로컬로 실행되는 경우 (Single-seat 라이선스의 경우 필수), Host name 또는
 IP address 항목이 localhost 인지 확인하십시오. Connect 를 클릭하십시오. Server
 Identification Number (HOST ID) 항목에 숫자가 표시됩니다. 이 숫자가 라이선스 시트의
 HOST ID 에 해당하는지 확인하십시오.
- License on remote server

네트워크의 원격 컴퓨터에서 라이선스 서버를 운영하는 경우, 원격 컴퓨터의 Host name 또는 IP address 를 해당 항목에 입력하십시오. Connect 를 클릭하십시오. Server Identification Number (HOST ID) 항목에 숫자가 표시됩니다. 이 숫자가 라이선스 시트의 HOST ID 에 해당 하는지 확인하십시오.

4 라이선스 설치

라이선스 서버에 라이선스를 설치하기 위해, 라이선스 시트를 준비하십시오. 라이선스 시트는 일반적으로 구매 후, 현지 DHI 오피스가 제공하는 온라인 Key Code Order Form 에 들어 있습니다. 만일 라이선 스 시트의 디지털 버전이 있다면, 이 파일은 자동으로 DHI License Management 도구에 들여오기 될 수 있습니다.

다음 단계를 위해, 컴퓨터의 관리자 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.

Server 탭에서, 라이선스 정보 문서를 선택하기 위해 Import license file 을 클릭할 수 있습니다. DHI License Management 도구는 MIKE License 파일(*.*dhlic* 그리고 *.*txt*)만 아니라 이전의 DHI WASY 라이선스 파일(*.*rtf*) 도 지원합니다. 들여오기 하는 과정에서, 라이선스 도구는 라이선스 정보와 서버 동 글 ID 가 일치하는지 확인합니다.

	FEFLOW 7.2	
All Network License More License More License More License More License More License Market Licenses All Internet Licenses Local Settings	License server Host name or IP localhost address: Server Identification In6439211 Available Licenses	✓ Connect Timeout: 20 ♀
	Program [^] Version Options Count	Free
9	<	>

라이선스 파일 들여오기

라이선스 들여오기가 완료된 다음, Server 탭의 Available license 부분에 라이선스 내용이 추가될 것입니다.

5 라이선스 선택하기

Server 탭에서, 사용할 라이선스를 선택하고 Apply 그리고 OK 버튼을 클릭하십시오. FEFLOW 는 라이선스가 유효한 동안 그리고 다른 라이선스를 선택하는 않는다면 다음 시작부터 선택한 라 이선스를 사용할 것입니다.

10.65	F	EFLOV	7.2				
✓	Server License Server License server Host name or IP horelbast Connect Conne						
	Address: Incomos Server Identification Number (HOSTID): 106439211 Available Licenses						
	Program	Version	Ontions	Count	Free		-
	FEELOW	7.1x	EMH3	5	5		
	FEFLOW	7.1x	FMH3	1	1		
	FEFLOW	7.1x	CRYPT	1	1		
	FEFLOW	7.1x	ESS	1	1		
	¢						>

사용가능한 라이선스를 선택하기